

Leica Geosystems

Licentie Activeringsgids
Versie 4.0
Nederlands

- when it has to be **right**



Licentie voor GS07/GS08plus activeren

Beste klant...

Dank u voor de licentie aanschaf van ons product. De volgende instructies begeleiden u tijdens het activatie proces.



Registreer AUB uw instrument in myWorld.leica-geosystems.com, ons internet platform voor klanten. myWorld geeft u 24/7 toegang tot alle noodzakelijke informatie om actief uw instrumenten te kunnen beheeren. Hier vindt u gedetailleerde informatie van individuele instrumenten en vindt u de service historie terug. Deze informatie ondersteunt de instrument waarde en geeft tegelijkertijd maximale effectiviteit en productiviteit.



Voor het activeren van een licentiecode moet een veldboek zijn aangesloten op het apparaat.



De licentiecode wordt opgeslagen op de GS.

Licentie activeren



Deze procedure geldt voor alle licentiecodes.



U kunt licentiecodes downloaden via myWorld. Zie "Download licentie".



Voor het uploaden van een licentiecode, slaat u het licentiecodebestand (bijvoorbeeld L_2500123.key) op in de \SYSTEM-map van het opslagmedium. Steek het opslagmedium in het apparaat.

1. Schakel het apparaat in.
2. SmartWorx Viva: Ga naar **Gebruiker\Tools & voorzieningen\Licentie sleutel laden**.
Captive: Ga naar **Instellingen\Tools\Licentiesleutels laden**.
3. Selecteer **Methode: Sleutel laden**
Locatie: Selecteer het opslagmedium dat u gebruikt.
Klik op **OK**. De licentie is geactiveerd en kan worden gebruikt.


Download licentie



De procedure gaat op voor elke licentie sleutel.

1. Ga naar www.myworld.leica-geosystems.com en log in.
 2. Ga naar **myProducts** en selecteer uw product.
-  Wordt uw product niet vermeld in de lijst, klik **Add Product**.
3. In het **Overzicht** tab, klik **Download keys**.
In het volgende scherm, klik **Save** en kies een directory voor bewaren van de file. Klik **Save**.
Kopieer de *.key file naar de \SYSTEM directory van het data geheugen apparaat.

Bijwerken software

1. Ga naar www.myworld.leica-geosystems.com en log in.
 2. Ga naar **myProducts** en selecteer uw product.
-  Wordt uw product niet vermeld in de lijst, klik **Add Product**.
3. Klik de **Software** tab en download de software naar uw computer.

4. Bewaar de noodzakelijke files in de \SYSTEM directory van het data geheugen apparaat.

 5. Plaats het geheugen apparaat in uw instrument en zet deze aan.

 6. SmartWorx Viva: Ga naar **Gebruiker\Tools & voorzieningen\Laden firmware & prog..**
Captive: Ga naar **Instellingen\Tools\Software update.**

 7. Kies:
Object: Firmware
Van: Kies uw data geheugen apparaat in gebruik.
Firmware: Kies de firmware voor uploaden.

 8. Klik **OK**. Het programma is geupload naar uw instrument.
-

In het geval de activatie mislukt...

In het geval de licentie activatie is mislukt:

- neem contact op met uw lokale Leica Geosystems vestiging.

OF

- creeer een nieuwe support aanvraag van myWorld.leica-geosystems.com. Deze wordt beantwoord door een lokaal Leica Geosystems Support Team.
-

Vertaald uit het Engels
Gepubliceerd in Zwitserland
© 2018 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Zwitserland
Telefoon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems