

Leica Geosystems

Lizenzaktivierungs-
Handbuch
Version 4.0
Deutsch

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Lizenzaktivierung für GS07/GS08plus

Sehr geschätzter Kunde...

Wir bedanken uns für den Kauf einer Lizenz für Ihr Produkt. Die folgenden Anweisungen führen Sie durch den Lizenz-Aktivierungsprozess.



Registrieren Sie bitte Ihr Produkt unter myWorld.leica-geosystems.com, unserer Internetplattform für unsere Kunden. myWorld ermöglicht einen 24/7 Zugriff auf alle benötigten Informationen, um Ihre Ausrüstung zu verwalten. Hier sind detaillierte Informationen über einzelne Produkte und deren Service Historie zu finden. Die Information hilft den Wert des Produkts zu erhalten und gleichzeitig die optimale Effizienz und Produktivität des Produkts zu nutzen.



Ein Feld-Controller muss mit dem Instrument verbunden sein, um den Lizenzcode zu aktivieren.



Der Lizenzcode ist gespeichert auf GS.

Lizenzaktivierung



Das Vorgehen ist für jeden Lizenzcode gültig.



Sie können Lizenzcodes von myWorld downloaden. Siehe "Download einer Lizenz".



Um einen Lizenzcode zu installieren, speichern Sie die Datei (z.B. L_2500123.key) ins \SYSTEM Verzeichnis Ihres Speichermediums. Setzen Sie das Speichermedium in Ihr Produkt ein.

1. Schalten Sie das Instrument ein.
2. SmartWorx Viva: Wählen Sie **Allgemein\Tools\Lizenzcodes laden**. Captivate: Wählen Sie **Einstellungen\Werkzeuge\Lizenzcodes laden**.
3. Wählen Sie **Methode: Mit Datei laden**
Speicherort: Wählen Sie Ihr Speichermedium aus.
Klicken Sie **OK**. Die Lizenz ist aktiviert und kann genutzt werden.

Download einer Lizenz




Das Vorgehen ist für jeden Lizenzcode gültig.

1. Gehen Sie auf www.myworld.leica-geosystems.com. und loggen Sie sich ein.
 2. Wählen Sie **myProducts** und wählen Sie Ihr Produkt.
-  Wenn Ihr Produkt sich nicht in der Liste befindet, klicken Sie auf **Add Product**.
3. Wählen Sie auf dem Register **Overview** den Eintrag **Download keys**.
Klicken Sie im nächsten Fenster auf **Save** und wählen Sie ein Verzeichnis zum Speichern der Datei. Klicken Sie auf **Save**.
Kopieren Sie die *.key Datei in das Verzeichnis \SYSTEM des Speichermediums.

Software aktualisieren

1. Gehen Sie auf www.myworld.leica-geosystems.com und melden Sie sich an.

2. Wählen Sie **myProducts** und wählen Sie Ihr Produkt.

 Wenn Ihr Produkt sich nicht in der Liste befindet, klicken Sie auf **Produkt hinzufügen**.
3. Wählen Sie das Register **Software** und laden Sie die Software auf Ihren Computer.

4. Speichern Sie die benötigten Dateien im Verzeichnis \SYSTEM auf dem Speichermedium.

5. Stecken Sie das Speichermedium an Ihr Instrument und schalten es ein.

6. SmartWorx Viva: Wählen Sie **Allgemein\Tools\Firmware laden**.
Captivate: Wählen Sie **Einstellungen\Werkzeuge\Software aktualisieren**.

7. Auswahl:
Zu übertragen: Firmware
Von: Wählen Sie Ihr Speichermedium aus.
Firmware: Wählen Sie die Firmware aus, die geladen werden soll.

8. Klicken Sie **OK**. Die Software wird auf Ihr Produkt geladen.

Fehlschlagen der Aktivierung

Im Falle, dass die Aktivierung der Lizenz fehlschlägt:

- Kontaktieren Sie Ihre lokale Leica Geosystems Agentur.

ODER

- Erstellen Sie eine neue Support-Anfrage auf myWorld.leica-geosystems.com, die von Ihrem lokalen Leica Geosystems Support-Team beantwortet wird.

Übersetzung der Urfassung
Gedruckt in der Schweiz
© 2018 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Straße
CH-9435 Heerbrugg
Schweiz
Tel. +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems