


Leica Geosystems Licence Activation Guide

Aktywacja licencji dla CS10/CS15





Szanowny Kliencie...

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.


-  Zarejestruj swój produkt na portalu myWorld.leica-geosystems.com. Portal działa 24/7, umożliwia dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do pracy z Twoimi urządzeniami. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

Aktywacja licencji

-  Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

Krok	Opis		
	Klucze licencyjne możesz pobrać z myWorld. Przejdź do rozdziału "Pobieranie licencji".		
	Aby załadować klucz licencyjny, zapisz plik zawierający klucz (przykładowo L_2500123.key) w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu.		
1.	Włącz produkt.		
2.	Wejdź do Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Załaduj klucze licencyjne .		
3.	<table border="0"><tr><td>Aby wpisać klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ręczne wpr. Klucza Klucz:Wpisz klucz licencyjny Kliknij na OK. Licencja jest aktywna i może być używana.</td><td>Aby załadować klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ładuj plik Klucz Zapis na: Wybierz używany nośnik pamięci.</td></tr></table>	Aby wpisać klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ręczne wpr. Klucza Klucz: Wpisz klucz licencyjny Kliknij na OK . Licencja jest aktywna i może być używana.	Aby załadować klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ładuj plik Klucz Zapis na: Wybierz używany nośnik pamięci.
Aby wpisać klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ręczne wpr. Klucza Klucz: Wpisz klucz licencyjny Kliknij na OK . Licencja jest aktywna i może być używana.	Aby załadować klucz licencyjny: Wybierz Metoda: Ładuj plik Klucz Zapis na: Wybierz używany nośnik pamięci.		
	Jeśli licencja dla aplikacji została aktywowana, ale aplikacja nie jest zainstalowana na produkcie to przejdź do rozdziału "Pobieranie aplikacji" oraz "Ładowanie aplikacji".		
	Jeśli licencja na maintenance dla oprogramowania została aktywowana, przejdź do rozdziału "Aktualizacja oprogramowania" aby wgrać oprogramowanie do pamięci produktu.		


Pobieranie licencji

-  Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.


Krok	Opis
1.	Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Krok	Opis
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
3.	Na zakładce Przegląd , kliknij na Pobierz klucze licencyjne . W kolejnym oknie, kliknij na Zapisz i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na Zapisz . Skopiuj plik *.key do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.


Pobieranie aplikacji

Krok	Opis
1.	Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
3.	Kliknij na zakładkę Oprogramowanie i pobierz aplikację na Twój komputer. Plik ZIP zawiera wszystkie aplikacje.
4.	Rozpakuj plik ZIP i zapisz pliki aplikacji w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

Ładowanie aplikacji

Krok	Opis
1.	Włóż nośnik pamięci do swojego produktu i włącz produkt.
2.	Wejdź do Użytkownik\Narzędzia i dodatki\Ładow. firmware'u i aplikac..
3.	Wybierz: Elementy do transmisji: Aplikacje Z: Wybierz nośnik pamięci będący w użyciu. Program: Wybierz aplikację do załadowania.
4.	Kliknij na OK . Aplikacja zostanie załadowana do Twojego produktu.

Aktualizacja oprogramowania

Krok	Opis
1.	Podłącz swój produkt do komputera.
2.	Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
3.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
4.	Na zakładce Oprogramowanie , przejdź do Automatyczna aktualizacja oprogramowania w trybie Online .
5.	Kliknij na Rozpocznij aktualizację .

Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

Jeśli aktywacja nie powiedzie się:

- skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.

LUB

- utwórz nowe zgłoszenie serwisowe na portalu myWorld.leica-geosystems.com, na które odpowie lokalny zespół wsparcia technicznego.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems